



Endkunden Dokumentation

X-Unitconf Windows Version

- Version 1.1 -



Inhaltsverzeichnis

1. Anmeldung an X-Unitconf.....	3
2. Menü Allgemein.....	4
2.1. Übersicht.....	4
2.2. Passwort ändern.....	5
2.3. Sprachen.....	5
2.4. Eigene Angaben ändern	6
2.5. Meldungen	6
2.6. Transfervolumen.....	7
2.7. Bestellservice	7
2.8. Übertraffic-Setup	8
3. E-Mail`s.....	9
3.1. E-Mail`s einrichten.....	9
3.2. Autoresponder.....	10
3.3. Distributionslisten.....	11
3.4. Mailinglisten.....	12
4. Datenbanken.....	13
4.1. MySQL Datenbanken.....	13
4.2. phpMyAdmin.....	13
4.3. ODBC Treiber.....	13
5. Tools.....	15
5.1. Subdomains.....	15
5.2. FTP-Benutzer.....	15
5.3. Frontpage 2002.....	16
5.4. Servereinstellungen.....	16
5.5. Serverbefehle.....	17
5.6. Cronjobs.....	17
5.7. Passwortschutz.....	18
5.8. Indexpriorität.....	18
5.9. Webalizer.....	19
5.10. Web-FTP.....	19
5.11. Web-Mail.....	19
6. Hilfe.....	20
6.1 Hilfe.....	20
6.2 Pfade.....	20
6.3. Kontakt	20



1. Anmeldung an X-Unitconf

Um sich am System anzumelden geben Sie bitte den Ihnen zugewiesenen Benutzernamen ein sowie das zugehörige Passwort und bestätigen die Anmeldung mit einem Klick auf die Schaltfläche „Enter“. Sie gelangen nun auf die allgemeine Übersichts-Seite der X-Unitconf Software. Hier werden allgemeine Einstellungen/Vorgaben/Informationen angezeigt. In diesem Bereich können Sie nichts editieren.

Bitte melden Sie sich an

Benutzername

Kennwort

A screenshot of a login window. The window has a light gray background and a blue border. At the top, it says "Bitte melden Sie sich an". Below that, there are two input fields: "Benutzername" and "Kennwort". The "Kennwort" field is a password field. Below the input fields is a blue button labeled "Enter".



2. Menü Allgemein

2.1. Übersicht

Hier sehen Sie eine Übersicht über alle für Sie relevanten Informationen sowie Ihre aktivierten Leistungen.

Allgemeine Informationen	
Vorname	Klaus
Nachname	Musterman
Strasse	Musterstraße 15
E-Mail	email@kunde.de
Kunden-Nr	200051
Telefon	0800 008989-1
Fax	0800 008989-2
Erstellungsdatum	14 Oktober 2004

Accountinformationen	
Angebot	Visitenkarte
Domain	kunde1.win-test.df-webhosting.de
IP	82.149.228.3
Transfervolumen	9.03 MB (10 MB)
Speicherplatz	751 KB (50 MB)
Subdomains	0 (5)
FTP-Benutzer	1 (5)
E-Mail Postfächer	3 (5)
MySQL Datenbanken	1 (5)

Aktivierte Leistungen	



2.2. Passwort ändern

Damit Sie Ihr Passwort ändern können klicken Sie bitte auf den Link „Passwort ändern“ im Menü allgemein.

Geben Sie bitte zuerst Ihr altes Passwort ein, und danach Ihr neues Wunschpasswort. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie das neue Passwort noch einmal zur Bestätigung eingeben. Um die Passwortänderung zu übernehmen klicken Sie bitte auf den Button „Ändern“.

Benutzername	web1
Altes Passwort	<input type="text"/>
Neues Passwort	<input type="text"/>
Passwort Wiederholung	<input type="text"/>

Hinweis: FTP-Passwort entspricht dem Anmelde-Passwort von X-Unitconf.

2.3. Sprachen

Bitte klicken Sie im Menü „Allgemein“ auf den Link „Sprache“. Es erscheint eine Auswahlbox mit der Sie die gewünschte Sprache auswählen können. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Ändern“ übernehmen Sie die Einstellung.

Bitte wählen Sie Ihre Sprache.

Sprachen: ▼



2.4. Eigene Angaben ändern

Hier können Sie Ihre Kontaktdaten ändern.

Hinweis: Die Felder Vorname, Nachname, Kunden-Nummer sowie Angebot sind feststehend und können nicht von Ihnen geändert werden.

Vorname	Klaus
Nachname	Musterman
Angebot	Visitenkarte
Strasse	<input type="text" value="Musterstraße 15"/>
PLZ, Ort	<input type="text" value="66897 Musterstadt"/>
E-Mail	<input type="text" value="email@kunde.de"/>
Kunden-Nr	200051
Telefon	<input type="text" value="0800 008989-1"/>
Fax	<input type="text" value="0800 008989-2"/>
Rechnungsemail	<input type="text" value="buchhaltung@kunde.de"/>

2.5. Meldungen

Um sich aktuelle Fehlermeldungen, Warnungen oder Hinweise des Systems anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte auf den Link „Meldungen“ im Menü „Allgemein“. Sie können nun den Meldungstyp mit Hilfe einer Auswahlbox bestimmen. Folgende Meldungstypen gibt es:

- Fehler
- Hinweise

Um die Fehlermeldungen und/oder Hinweise nun anzuzeigen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Anzeigen“.

Meldungstyp	Anzahl der Meldungen/Seite
<input type="text" value="Fehler"/> ▼	<input type="text" value="5"/> ▼
	<input type="button" value="Anzeigen"/>



2.6. Transfervolumen

Hier sehen Sie Ihr Transfervolumen und Ihre Transferübersicht.

Hinweis: Das Transfervolumen wird immer vom Vortag angezeigt.

Tag	Http/Ftp/Mail	Gesamt
3.11.2004	0/38.90 KB/0	38.90 KB

Transferübersicht für alle Monate

Monat	Http/Ftp/Mail	Gesamt
10/2004	 http: 93.81 MB ftp: 4.65 MB mail: 1.36 MB	99.83 MB
11/2004	 http: 0 ftp: 38.90 KB mail: 0	38.90 KB
Gesamt	http: 93.81 MB ftp: 4.69 MB mail: 1.36 MB	99.87 MB

2.7. Bestellservice

Im Bereich Bestellservice haben Sie die Möglichkeit auf ein anderes Angebot umzustellen. Wählen Sie bitte dazu das gewünschte Angebot aus und klicken Sie auf den Button "Angebot bestellen".

Angebotname
Angebot wählen ▾
Angebot bestellen

Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit zusätzliche Optionen zu Ihrem Angebot zu bestellen. Wählen Sie dazu bitte die gewünschte Leistung und klicken Sie auf den Button "Bestellen".



Leistung	Wert hinzufügen	Aktueller Wert
Max. Benutzer	<input type="text" value="0"/>	50
Max. Domains	<input type="text" value="0"/>	50
Max. Speicherplatz	<input type="text" value="0"/> MB <input type="button" value="v"/>	200 MB
Max. Transfervolumen	<input type="text" value="0"/> MB <input type="button" value="v"/>	200 MB
Max. FTP-Benutzer	<input type="text" value="0"/>	50
Max. Subdomains	<input type="text" value="0"/>	50
Max. Datenbanken	<input type="text" value="0"/>	50
Max. Cronjobs	<input type="text" value="0"/>	50
ODBC-Treiber	<input type="text" value="0"/>	50
Max. E-Mail Adressen	<input type="text" value="0"/>	50
Max. E-Mail Weiterleitungen	<input type="text" value="0"/>	50
Max. Autoresponder	<input type="text" value="0"/>	50
Max. Distributionslisten	<input type="text" value="0"/>	50
Max. Mailingslisten	<input type="text" value="0"/>	50

Hinweis: Ihre Bestellung wird nur dann übernommen wenn der Administrator dem zustimmt.

2.8. Übertraff-Setup

Hier können Sie eine Übertraff-Seite für Ihren Account erstellen. Diese wird angezeigt wenn Sie Ihr Transfervolumen überschreiten. Somit haben Sie immer die Kosten- Kontrolle über das schnell steigende Transfervolumen.



3. E-Mail`s

Hier können Sie Ihren Mailserver konfigurieren und einrichten.

3.1. E-Mail`s einrichten

In diesem Bereich können Sie Ihre E-Mail-Konten einrichten.

Geben Sie dazu bitte vor dem @ Zeichen den gewünschten Namen an und wählen Sie mit Hilfe der Auswahlliste aus mit welcher Domain-Endung Ihre E-Mail-Adresse angelegt werden soll.

E-Mail

@ ▼

Hinweis: Das Kennwort wird Ihnen automatisch vom System zugewiesen. Wenn Sie es ändern möchten klicken Sie bitte auf den Link "Passwort ändern" hinter der gewünschten E-Mail-Adresse.

E-Mail Adresse(n)	Info	Löschen	Passwort ändern	Details
info@kunde1.win-test.df-webhosting.de	pop3	Löschen	Passwort ändern	mehr...
support@kunde1.win-test.df-webhosting.de	pop3	Löschen	Passwort ändern	mehr...
test@kunde1.win-test.df-webhosting.de	pop3	Löschen	Passwort ändern	mehr...

Um weitere Einstellungen Ihres E-Mail Kontos vorzunehmen klicken Sie bitte auf den Link "mehr..." hinter der jeweiligen E-Mail Adresse. Nun können Sie Ihren Benutzernamen, eine E-Mail Weiterleitung, Aliases für Ihre E-Mail-Adresse, einen SPAM-Filter (für Ihre E-Mail-Adresse und Dateianhänge) konfigurieren.

Benutzername

E-Mail Weiterleitung



Alias	Domain
	@kunde1.win-test.df-webhosting.de

Nach Wörtern filtern

Filtern

▲

▼

- Groß- und Kleinschreibung beachten
- E-Mail Text mit scannen

3.2. Autoresponder

Hier können Sie Autoresponder für Ihre bereits angelegten E-Mail-Adressen anlegen.

Wählen Sie dazu bitte mit Hilfe der Auswahlbox die gewünschte E-Mail-Adresse für die der Autoresponder angelegt werden soll und klicken Sie auf den Button "Weiter".

info@kunde1.win-test.df-webhosting.de ▼

Neu / Bearbeiten

Nun können Sie Ihren Autoresponder- Betreff sowie einen individuellen Text eingeben. Mit der Schaltfläche "Speichern" übernehmen Sie Ihre Angaben.



E-Mail Konto	info@kunde1.win-test.df-webhosting.de
Betreff	<input type="text"/>
Nachricht	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
<input type="button" value="Speichern"/>	

3.3. Distributionslisten

In diesem Bereich können Sie verschiedene Distributionslisten (Verteilerlisten) einrichten. Klicken Sie dazu bitte auf den Link "Klicken Sie hier um eine neue Distributionsliste einzurichten."

Sie können nun folgende Einstellungen definieren:

- Listenname.
- Mitglieder
Eingabe von E-Mail-Adressen die Ihre Mailingliste beinhalten soll.

Verteilerliste	
Listenname	<input type="text"/> @ kunde1.win-test.df-webhosting.de <input type="button" value="v"/>
Mitglieder (nur E-Mail Adressen)	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Hinweis: Bei der Einrichtung wird automatisch ein Postfach mit der Adresse listenname@ihredomain.de angelegt. Alle E-Mails die an listenname@ihredomain.de gesendet werden, bleiben nicht in Ihrem Postfach sondern werden sofort an ihre Mitglieder weitergeleitet. Das ein- und austragen von Mitgliedern in die Liste können nur Sie vornehmen.



3.4. Mailinglisten

Mitglieder können die Teilnahme an der Mailingliste im Unterschied zur Distributionsliste selbst beschließen, dazu müssen Sie eine E-Mail mit verschiedenen Server-Befehlen an folgende Adresse senden `subscribe@Servername des Providers.de`. Folgende Server-Befehle gibt es:

- HELP
Server liefert Hilfe zurück.
- LIST
Server liefert alle verfügbaren Listen zurück
- SUBSCRIBE <List Name>
Anmeldung an der Mailingliste. Der Server schickt automatisch eine E-Mail an den Mailinglist-Interessenten die er innerhalb von 24 Stunden bestätigen muss.
- UNSUBSCRIBE <List Name>
Austragung aus der Mailingliste.

Hinweis: Listennamen bitte ohne Dreieck-Klammern angeben.

Sie können verschiedene Mailinglisten einrichten. Klicken Sie dazu bitte auf den Link "Klicken Sie hier um eine neue Mailingliste einzurichten."

Sie können nun folgende Einstellungen definieren:

- Listenname
Der Name Ihrer Mailingliste.
- E-Mail-Konto
Über welches E-Mail-Konto Ihre Mailingliste versandt werden soll.
- Kommentar
Freibleibendes Feld für Bemerkungen.
- Mitglieder
Eingabe von E-Mail-Adressen die Ihre Mailingliste beinhalten soll.

Mailingliste	
Listenname	<input type="text"/>
E-Mail Konto	<input type="text" value="info@kunde1.win-test.df-webhosting.de"/> ▼
Kommentar	<input type="text"/>
Mitglieder (nur E-Mail Adressen)	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
<input type="button" value="Speichern"/>	



4. Datenbanken

Hier können Sie Ihre Datenbanken einrichten und verwalten.

4.1. MySQL Datenbanken

Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer bereits angelegten Datenbanken. Mit Hilfe der Links hinter der jeweiligen Datenbank, können Sie die Datenbank löschen, Passwort ändern und den Zugriff von localhost auf externen ändern.

Datenbank	Beschreibung	Speicherplatz	Aktion	Zugriff	Passwort
web1db1	Forum	0	Löschen	Ändern	Passwort ändern

Um eine neue Datenbank anzulegen geben Sie bitte im Feld Kommentar eine Bezeichnung für Ihre Datenbank ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Anlegen".

Kommentar

Hinweis: Das Passwort wird Ihnen vom System automatisch zugewiesen. Sie können es aber jederzeit ändern indem Sie auf den Link "Passwort ändern" hinter der gewünschten Datenbank klicken.

4.2. phpMyAdmin

Hier können Sie mit phpMyAdmin auf Ihre Datenbank zugreifen. Geben Sie dafür bitte Ihren Datenbanknamen sowie Ihr Passwort ein.

4.3. ODBC Treiber

Hier können Sie verschiedene System DSN`s als ODBC Treiber einrichten.

Bitte wählen Sie dazu mit Hilfe der Auswahlbox die gewünschte Treiber-Art und klicken Sie auf die Schaltfläche "Anlegen".

Access DSN Treiber ▼



Nun können Sie je nach ausgewählter Treiberart unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "DSN anlegen" übernehmen Sie Ihre Einstellungen.

Beispiel für Access DSN:

Beschreibung:

Datenbank

Datenbank:

(Hinweis: Die *.mdb Datenbank sollte im Verzeichnis 'web1' also oberhalb von html abgelegt werden.)

Standardautorisierung

Anmeldename:

Kennwort:

Erweiterte Optionen

Typ:	Wert:
DefaultDir	<input type="text"/>
Driver	<input type="text"/>
ExtendedAnsiSQL	<input type="text" value="0"/>
FIL	<input type="text" value="MS Access;"/>
ImplicitCommitSync	<input type="text"/>
MaxBufferSize	<input type="text" value="2048"/>
MaxScanRows	<input type="text" value="8"/>
PageTimeout	<input type="text" value="5"/>
ReadOnly	<input type="text" value="0"/>
Exclusive	<input type="text" value="0"/>
SafeTransaction	<input type="text" value="0"/>
Threads	<input type="text" value="3"/>
UserCommitSync	<input type="text" value="Yes"/>



5. Tools

Hier haben Sie verschiedene Werkzeuge zur Verfügung um Ihren Account zu verwalten.

5.1. Subdomains

Hier sehen Sie Ihre bereits angelegten Subdomains. Um eine weitere Subdomain anzulegen geben Sie bitte den gewünschten Namen vor dem @ Zeichen ein und wählen Sie mit Hilfe der Auswahlbox die gewünschte Domain aus. Im letzten Feld können Sie eingeben in welchen Bereich Ihres Accounts die Subdomain umgeleitet werden soll. Mit einem Klick auf den Button "Anlegen" übernehmen Sie Ihre Angaben.

Domains	Umleiten auf	Aktion
kunde1.win-test.df-webhosting.de	/html/	Ändern
www.kunde1.win-test.df-webhosting.de	/html/	Ändern

Bitte legen Sie hier eine Subdomain an.

Domain	Umleiten auf
<input type="text"/> .kunde1.win-test.df-webhosting.de <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>

Hinweis: Sie können auch Hauptdomains sowie Subdomains auf eine bestimmte URL bzw. Domain umleiten.

5.2. FTP-Benutzer

Hier können Sie zusätzliche FTP Benutzer anlegen. Geben Sie dazu bitte das gewünschte Verzeichnis und den Speicherplatz in MB an. Mit einem Klick auf den Button anlegen wird Ihr FTP-Benutzer angelegt. Sollte das gewünschte Verzeichnis nicht existieren wird dieses von X-Unitconf angelegt.

Mit den Aktionslinks hinter dem jeweiligen FTP-Benutzer können Sie den FTP-Benutzer löschen, das Passwort ändern oder den Speicherplatz bearbeiten.

Benutzer	Verzeichnis	Vergebener Speicherplatz	Benutzer Speicherplatz	Aktion
web1ftp1	/html	1 MB	0	Passwort ändern Löschen Bearbeiten

FTP-Benutzer anlegen.

Verzeichnis	Speicherplatz (in MB)
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Hinweis: Die zusätzlichen FTP-Benutzer bekommen nur für die gewünschten Verzeichnisse den vollen Zugriff und können nicht außerhalb des Verzeichnis gelangen bzw. Dateien hochladen.

5.3. Frontpage 2002

Hier können Sie Frontpage 2002 Servererweiterungen aktivieren.

Hinweis: Die Frontpage-Erweiterungen werden nur für Domains sowie Subdomains aktiviert die auf den gleichen Pfad z.B. /html zeigen.

Um die Servererweiterungen zu aktivieren markieren Sie bitte das Kontrollkästchen hinter der jeweiligen Domain und geben Sie Ihren Mail-SMTP-Server, die Absender und Antwortadresse ein. Zum endgültigen aktivieren klicken Sie bitte auf den Button "Übernehmen". Bitte beachten Sie, dass die Frontpage Erweiterungen nicht gleichzeitig auf mehreren Verzeichnissen aktiviert werden können, sondern nur auf einem bestimmten Verzeichnis.

Domainübersicht	Pfad	Frontpage aktivieren
kunde1.win-test.df-webhosting.de www.kunde1.win-test.df-webhosting.de	html/	<input type="checkbox"/>

Hier können Sie die Frontpage 2002 konfigurieren.

Beschreibung	Wert
Mail SMTP-Server	<input type="text" value="localhost"/>
Absenderadresse	<input type="text" value="email@ihredomain.de"/>
Antwortadresse	<input type="text" value="email@ihredomain.de"/>

5.4. Servereinstellungen

Hier können Sie Ihren Webserver-Account verwalten und konfigurieren.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:



Ändern	Parametername	Wert
<input type="checkbox"/>	Verfügbare Netzwerkbandbreite (in Kb/s)	<input type="text" value="32000"/>
<input type="checkbox"/>	Max. Webseitenverbindungen	<input type="text" value="1000"/>
<input type="checkbox"/>	Verbindungstimeout (in Sekunden)	<input type="text" value="60"/>
<input type="checkbox"/>	Anzahl der Anfragen (pro Tag)	<input type="text" value="1000-10000"/>
<input type="checkbox"/>	Sperrern bei Transfervolumenüberschreitung	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Directory Listing	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	CGI 's ausserhalb von 'cgi-bin' erlauben	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Logfiles in die Kundenwebs täglich kopieren	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Übergeordnete Pfade aktivieren	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Webalizer mit Passwort schützen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

5.5. Serverbefehle

Hier können Sie verschiedene Server-Befehle ausführen.

Zur Ausführung markieren Sie bitte die jeweilige Checkbox hinter dem gewünschten Befehl und klicken Sie auf den Button "Ausführen".

Befehl	
Webserver des ausgewählten Benutzers neu starten	<input type="radio"/>
Applikationen des ausgewählten Benutzers neu starten	<input type="radio"/>
Wiederherstellung der Standard Fehler-Seiten.	<input type="radio"/>
Frontpage-Einstellungen wiederherstellen	<input type="radio"/>
Access-Logfiles Aktualisierung	<input type="radio"/>
<input type="button" value="Ausführen"/>	

5.6. Cronjobs

In diesem Bereich können Sie eigene Cronjobs anlegen, die in bestimmten Zeitabständen ausgeführt werden sollen. Geben Sie im Textfeld Befehl, die Anweisung ein, die ausgeführt werden soll. Im Textfeld Parameter, geben Sie ein, mit welchen zusätzlichen Parametern die Anwendung ausgeführt werden soll.

Befehl	<input type="text" value="c:\perl\bin\perl.exe"/>
Parameter	<input type="text" value="c:\xunitconf\web1\html\scripts\testscript.pl"/>
<input type="button" value="Hinzufügen"/>	



Sobald Sie einen Cronjob angelegt haben müssen Sie diesen erst aktivieren indem Sie neben dem Cronjob auf den Link „Starten“ klicken.

Um den Cronjob zu löschen klicken Sie bitte unter Aktion auf den Link „Löschen“.

Für eine detaillierte Ansicht des Cronjobs und um genaue Einstellungen wie z.B. Tag, Uhrzeit etc. zu machen klicken Sie bitte unter Details auf den Link „mehr“. Hier können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Um Ihre Einstellungen zu speichern klicken Sie bitte auf den Button „Übernehmen“.

5.7. Passwortschutz

Hier können Sie Ihre Verzeichnisse mit einem Passwort schützen. Wählen Sie dazu bitte das gewünschte Verzeichnis aus und klicken Sie auf den Button "Schützen".

Verzeichnisübersicht	
 html	
 <u>aspnet_client</u>	Schützen

5.8. Indexpriorität

In diesem Bereich können Sie Ihre Indexprioritäten verwalten. Je nachdem welche Indexseite ganz oben steht, wird diese vom Webserver bevorzugt behandelt.

Indexübersicht	Aktion
default.htm	Ab
index.htm	Auf Ab
default.html	Auf Ab
index.html	Auf Ab
default.asp	Auf Ab
index.asp	Auf Ab
default.shtml	Auf Ab
index.shtml	Auf Ab
default.shtm	Auf Ab
index.shtm	Auf Ab
default.stm	Auf Ab
index.stm	Auf Ab
default.aspx	Auf Ab
index.aspx	Auf Ab
default.pl	Auf Ab
index.pl	Auf Ab
default.pm	Auf Ab
index.pm	Auf Ab
default.php	Auf Ab
index.php	Auf Ab
default.php3	Auf Ab
index.php3	Auf Ab
default.phtml	Auf Ab
index.phtml	Auf



Um eine Seite nach oben oder unten zu navigieren klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link "auf" oder "ab" hinter der gewünschten Seite.

5.9. Webalizer

Hier finden Sie Kundenstatistiken für Ihre Domains. Um eine Kundenstatistik aufzurufen klicken Sie bitte auf die gewünschte Domain.

5.10. Web-FTP

Hier können Sie sich in Ihr FTP-Webinterface einloggen. Mit Hilfe dieses Tools können Sie von überall auf Ihren FTP-Account zugreifen. Wählen Sie dazu bitte den gewünschten Benutzernamen mit Hilfe der Auswahlbox und geben Sie Ihr zugehöriges Passwort ein.

Benutzername	web1 <input type="button" value="v"/>
Kennwort	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Einloggen"/>

5.11. Web-Mail

Hier können Sie sich in Ihr E-Mail-Webinterface einloggen. Mit Hilfe dieses Tools können Sie von überall auf Ihre E-Mails zugreifen. Wählen Sie dazu bitte den gewünschten Benutzernamen bzw. E-Mail-Adresse mit Hilfe der Auswahlbox und geben Sie Ihr zugehöriges Passwort ein.

Benutzername	test@kunde1.win-test.df-webhosting.de <input type="button" value="v"/>
Kennwort	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Einloggen"/>



6.Hilfe

Hier finden Sie Hilfeinformationen rund um Ihren Account.

6.1 Hilfe

In diesem Bereich finden Sie Hilfe, die von Ihrem Administrator für Sie hinterlegt wurde.

6.2 Pfade

Hier sehen Sie die wichtigsten Pfadinformationen die für Sie nützlich sein können.

Beschreibung	Pfad
Pfad zum System Verzeichnis	C:\WINDOWS
Pfad zum Html Verzeichnis	C:\XUnitConf\##user##\html
Pfad zum cgi-bin Verzeichnis	C:\XUnitConf\##user##\cgi-bin
Pfad zur Mysql Datenbank	C:\mysql\bin
Framework bin	C:\WINDOWS/Microsoft.NET/Framework\v1.1.4322
Perl	C:\Perl\bin
Php	C:\php
PHP-Upload	C:\php\uploadtemp

6.3. Kontakt

In diesem Bereich stehen die Kontaktdaten zu Ihrem Administrator.

Hinweis: Diese werden nur angezeigt wenn Ihr Administrator diese hinterlegt hat.